

# KELLY-MOORE CLICK & PAINT 自述文件

此文件包含了这个产品的最新信息,更新了 **KELLY-MOORE CLICK & PAINT** 的文件和技术问题的解决方法。安装方法请参阅使用手册。想获得进一步的信息,请参阅 **KELLY-MOORE 图片编辑程序**下的帮助手册。

在运行 **KELLY-MOORE CLICK & PAINT** 程序期间,程序光盘要求放置在 CD 驱动器内。

-----  
**有关颜色的重要提示!**  
-----

**KELLY-MOORE CLICK & PAINT** 程序运行的最低条件是屏幕分辨率为 800 × 600,16 位增强色。推荐是 24 位或 32 位真彩色。要改变屏幕的分辨率和颜色设置---点击开始\设置\控制面板\显示属性\设置。当运行向导程序时要求屏幕分辨率设置为 1024 × 768,(如你的电脑支持此分辨率)和增强色(16 位)或真彩色(24 或 32 位)。当你首次安装完 **CLICK & PAINT** 时,推荐你按照安装程序的步骤去确定显示器的设置。

## 打 印

这个程序将通过你电脑当前的打印机打印。

当使用一个有颜色管理选项的打印机时,把自定义设置模式设置为 ICM。要获得最好的打印效果,请使用打印机制造商推荐的纸张类型。例:(\*如果使用的是 Epson Stylus Photo 750-“相片纸”是推荐的纸张类型。可通过在查看\打印预览\设置\属性\主要中的打印按钮来查看设定和改变你的纸张类型。将打印模式设置为 ICM。)

\*注:不同的微软操作系统在打印机属性设置选项的显示上会有不同。要获得最新的信息可以联系当地的 **KELLY-MOORE** 涂料专卖店或分销商。

## 请留意:

电脑显示器所显示的颜色只是近似涂料干燥后的颜色。要获得正确的颜色搭配请查看 **KELLY-MOORE** 的色卡。实际的颜色受很多方面的影响而有变化,如:产品、光泽、施工方法、涂层厚度、底涂颜色和光线。对于要求严格的颜色搭配,应该提供涂料样板以便在工程进行时能够校对。

## **KELLY-MOORE CLICK&PAINT 包括两个不同的程序**

- 1、 **KELLY-MOORE 着色查看程序**是在程序中可以改变房屋、房间等的配色并在按一定的模式打印出来。
- 2、 **KELLY-MOORE 图像编辑程序**是让你处理图片、设计和制图并以**着色查看程序**使用的.HSE 的文件格式保存。

---

**重要提示**：请填好你的注册卡并在当天传真/电邮给我们或者通过 **KELLY-MOORE CLICK&PAINT** 提供的在线注册软件注册你的版本。你一定要注册才能得到技术支持和最新的产品更新信息。如果没有注册这个程序在使用 50 次后会停止运行。注册是免费的。通过更新色卡模块和升级能加强这个软件的功能。

### **注册码**

注册码将在你注册后发给你。

### **安装要求**

当安装 **KELLY-MOORE CLICK&PAINT** 到你电脑的硬盘时，不管硬盘空间多大，你必须预留 2 兆的空间给它。

### **使用指南**

强烈推荐在使用前先运行指南程序。

## **KELLY-MOORE 图片编辑器快捷键**

### **点的大小 (快捷键--B)**

设置线条的像数和徒手绘图工具。

### **徒手绘图 (快捷键--D)**

徒手绘图工具。

### **画直线 (快捷键--L)**

在任意处画直线。

### **颜色取样器 (吸管) (快捷键-- ,(逗号))**

选择不同的工作模式吸管工具有着不同的功能。

如下：

在彩色绘图模式 C 中的吸管工具用于选择准确的色彩和将工具的颜色类型改变为相应

的色彩。在屏幕顶端蓝色提示栏显示相应的模式及色彩。

在区域选择模式 A 中的吸管工具用于将改变当前颜色并在新选择模块中应用。在屏幕顶端蓝色提示栏中显示相应的模式和选定的模块名称。

### **矩形边框（快捷键--R）**

可画出不同尺寸的矩形边框。

### **填充矩形（快捷键--Shift+R）**

填充任意矩形区域。

### **多边形边框（快捷键--P）**

在图上画出多边形边框。点击鼠标左键开始，改变方向时点击鼠标左键，点击鼠标右键将封闭多边形。

### **填充多边形（快捷键--Shift+P）**

常用工具。点击鼠标左键开始，改变方向时点击鼠标左键，点击鼠标右键将封闭并填充多边形区域。

### **椭圆边框（快捷键--E）**

可画出任意大小的椭圆边框。

### **填充椭圆（快捷键—Shift+E）**

填充任意椭圆区域。

### **返回（快捷键--U）**

此为撤消工具。它允许撤消在键盘上最后一次的操作。可撤消最近的 50 次操作。

（Shift+U 取消撤消操作）

### **放大镜（快捷键-- -（减号）和 +（加号））**

放大由点击鼠标操作。左键为放大，右键为缩小。

### **剪贴**

剪切和粘贴工具。使用拖曳获得剪切区域，点击左键将粘贴及覆盖原来的区域。键盘中 H 和 V 可以在粘贴前可以水平或垂直地改变选取区域。

## 标签（快捷键--T）

当所需区域都创建好模块时，使用标签将标注出区域的名称。点击鼠标左键拖动标签到适当的位置后点击和拖动标注线到合适位置。

## 其余的快捷键：

**A**----- 打开区域选择窗口。

**Shift A**--- 创建并命名一个新的模块区域。

**Shift C**--- 由区域选择模式改变为彩色绘图模式。

**Shift D**--- 打开区域详细资料窗口。

**Shift S**---- 保存文件。

**Shift L**---- 打开文件。

**S**----- 锁定或不锁定当前选择区域模块。

**箭头**----- 上，下，左，右移动屏幕。

## 常见问题

### 在手提电脑中显示的图片不正确

查看你的手提电脑是否使用 NeoMagic 显示驱动程序，因为它会强制地把屏幕的分辨率设置为 1024 × 768，如果是，请在查看程序—点击配色按钮—点击选项按钮。这时会出现一个选项窗口，点击配置按钮，选择“在视窗中运行而非全屏”的选择项来解决。

### 打印机打印出来的效果没有屏幕显示的理想

检查打印机的纸张类型设置是否正确和打印机颜色管理是否设置为 ICM。

### 打印大幅的图片

请查阅专业版的使用手册。确定你所使用的版本有这个功能，你就能打印你打印机允许打印的幅面。

### 为什么要注册？

注册是十分重要的，因为我们能够通过电邮提醒你软件的颜色更新并且把它电邮到你的信箱里。我们还能直接通知你有关涂料价格等信息。

### 在勾画图片轮廓时的问题

应该经常使用在工具条中的放大工具。如果需要的话，它使你能够逐像素勾画模版。当你最后打印时获得最好的效果。

## 重新安装了程序，但它好象运行有点不正常

应该习惯在你的电脑中使用反安装程序来删除程序。如果你重复安装程序会导致出现问题。如果你把程序的某个部分删除到回收站了，你需要重新安装程序后再反安装程序，使你能完全删除整个程序。删除完后重新安装程序。

## 扫描的问题

这是扫描仪的功能，请查阅生产商的软件手册并且仔细阅读明白如何扫描图片。

## 在使用 Voodoo 3500 显示卡的电脑上，程序运行会偶尔崩溃

如果你是使用产品所附带的光盘中的驱动程序，你将会遇到问题。要解决这个问题，请到显示卡的生产商的网页下载最新的驱动程序，此驱动程序解决了这个问题。

无论什么原因，如果你不能下载最新的驱动程序，有一个临时的解决方法，但会影响屏幕颜色的准确率。

在 KELLY-MOORE 着色查看程序中的选项按钮/设置---点击“不使用 ICM 颜色管理”选项。

## 显示器的颜色跟打印机的颜色差很远

如果你的显示器没有 ICM 的选项，检查显示器的亮度和对比度是否设置不对。如果你有最新版本的 Adobe PHOTOSHOP 软件，它附带的 GAMMA 设置有助于光度、对比度和 R、G、B 的设定。

**美国 KELLY-MOORE 涂料中国总代理：**

**美亚行商品代理有限公司**

***www.american-ai sa.com***